


6. Seitenrand Naht schließen und mit einem Rand versehen



- 28 Der **gerade Streifen für den Seitenrand** liegt bereit (Bild 1).
- 29 Den **geraden Streifen** links auf links auf die Hälfte falten, bügeln (Bild 2) und an den schmalen Seiten mit einer Nahtzugabe von 0,6 cm zusammennähen und die Naht auseinander bügeln (Bild 3).
- 30 Den fertigen **Seitenrand** über die schmale Seite falten und rechts auf rechts legen. Mit einer Nahtzugabe von 0,6 cm zusammennähen und die Naht auseinander bügeln (Bild 4).
- 31 Den **geraden Streifen** mit den offenen Kanten der Längsseite an die obere Kante des Seitenrandes (mit der Nähmaschinen-naht) auf der linken Seite (dem Thermolam) einpassen (Bild 5) und mit Stecknadeln fixieren (Bild 6).
- 32 Mit einer Nahtzugabe von nicht mehr als 0,6 cm zusammennähen, sonst wird die Naht nach dem Umschlagen des **geraden Streifens** auf der rechten Stoffseite nicht verdeckt (Bild 7).
- 33 Den **geraden Streifen** nach oben bügeln (Bild 7). Wenn auf Vlies gebügelt werden soll, dann bitte ein Tuch auf das Vlies legen.
- 34 **Seitenrand** nach rechts wenden. Die Ecken der Nahtzugabe nach hinten einschlagen und den geraden Schrägstreifen über die Kante schlagen und feststecken. Darauf achten, dass die Ecken der Nahtzugabe eingeschlagen bleiben (Bild 8)
- 35 Mit kleinen Handstichen den **geraden Streifen** an den **Seitenrand** annähen (Bild 9).